

## ITRAINONLINE MMTK

### إعدادات نقاط الولوج – التمارين التطبيقية

إعداد: سيباستيان بويتريخ، wire.less.dk  
النسخة العربية: أنس طويلة، anas@tawileh.net

نقترح عليك القيام بهذه التمارين ضمن مجموعات، يمكنك بالطبع تعديل هذا الإقتراح بما يتلاءم مع حاجات ومهارات المشاركين في ورشة العمل.

#### تخيّل الحالة التالية:

- لديك وصلة مع الإنترنت قد تكون خطأً هاتفيّاً، خط DSL أو وصلة عبر الأقمار الصناعية.
- تريد تمكين أكبر عدد ممكن من المستخدمين من التشارك في هذه الوصلة عبر نقطة وولوج لاسلكية متصلة بوصلة الإنترنت.

#### ماذا ستحتاج؟

حاسب شخصي، متصفح للإنترنت، وطريقة للوصول مع نقطة الولوج (سلكياً أو لاسلكياً).

#### قم بإجراء الخطوات التالية:

إسترجع الإعدادات الافتراضية لنقطة الولوج Reset!  
كيف تقوم بذلك؟

وصدّل نقطة الولوج – يتوجّب عليك معرفة الإعدادات الافتراضية. دونّ هذه الإعدادات في المساحة التالية:

عنوان الإنترنت للشبكة الواسعة WAN IP:

عنوان الإنترنت للشبكة المحلية LAN IP:

معرّف مجموعة الخدمات SSID:

القناة Channel:

هل تمّ تفعيل تشفير WEP؟

هل تمّ تفعيل الإعداد التلقائي للمضيف DHCP؟

غير كلمة السر الخاصة بنقطة الولوج! الآن! 😊

دونّ كلمة السر الجديدة هنا:

غير إعدادات الحاسب (إذا دعت الحاجة) لكي يتمكن من الإتصال بنقطة الولوج.  
دون إعدادات بروتوكول الإنترنت IP الجديدة  
للحاسب:

---

غير قناة نقطة الولوج إلى القناة 10 - إذا كان استخدام هذه القناة مسموحاً في بلدك.  
غير إعدادات الحاسب (إذا دعت الحاجة) لكي يتمكن من معادوة الإتصال بنقطة الولوج.  
غير معرف مجموعة الخدمات SSID إلى اسم من اختيارك:  
دون الإسم الجديد هنا:

---

غير إعدادات الحاسب (إذا دعت الحاجة) لكي يتمكن من معادوة الإتصال بنقطة الولوج.  
إستخدم ميزة التحكم بالعناوين الفيزيائية MAC لتتمكن أنت وجارك فقط من الإتصال بنقطة الولوج.  
دون العناوين الفيزيائية الخاصة بك:

---

---

---

---

---

كيف حصلت على العنوان الفيزيائي MAC؟

---